



Tutorial Configurazione Mail Mac

Per prima cosa aprire il programma Mail cliccando sull'icona corrispondente sulla dock



Successivamente cliccare su File → Aggiungi account




Nella schermata che appare è necessario inserire i seguenti dati:

Nome completo : Nome che verrà presentato nel momento in cui la mail verrà ricevuta

Indirizzo Mail : indirizzo mail completo(indirizzo@dominio.it)

Password : Password comunicata nella mail di configurazione



Etinet Srl

Via Carello, 2 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
Tel. 0172.37.01.04 - Fax 0172.179.55.35
e-mail: info@etinet.it - www.etinet.it



Cliccando "Continua" verranno richiesti i seguenti dati:


Tipo Account : POP

Descrizione : Nome che verrà visualizzato nella gestione account su Mail


Server posta in entrata : mail.dominio (quello specificato nella mail di configurazione)

Nome Utente : indirizzo mail completo(indirizzo@dominio.it)

Password : Password comunicata nella mail di configurazione



Cliccando su "Continua" verrà richiesto il certificato per l'accesso al server di posta in arrivo, selezionare "Connetti"



Verrà presentata la schermata in cui è necessario selezionare le specifiche di sicurezza per la connessione al server di posta in entrata, selezionare le specifiche presentate nell'immagine :



ETINET – We work web Via Carello, 2 - 12038 SAVIGLIANO (CN) - Tel. e Fax 0172.37.01.04 e-mail: info@etinet.it – www.etinet.it

Verrà presentata la schermata in cui è necessario selezionare le specifiche di sicurezza per la connessione al server di posta in entrata, selezionare le specifiche presentate nell'immagine :

Cliccare poi su continua e configurare i dati relativi al server di posta in uscita :

Descrizione: Nome che verrà visualizzato nella gestione account su Mail

Server della posta in uscita : Smtip fornito dal provider telefonico

Aggiungi account

Server di posta in uscita

Descrizione: Smtip - Etinet

Server di posta in uscita: SMTP Provider Telefonic

Utilizza solo questo server

Usa autenticazione

Nome utente: Username Comunicato

Password:

? Annulla Indietro Continua

Cliccando "Continua" verranno richieste le seguenti specifiche, selezionare quelle indicate nell'immagine successiva:

Aggiungi account

Sicurezza della posta in uscita

Usa SSL (Secure Sockets Layer)

Autenticazione: Nessuno

? Annulla Indietro Continua

Verrà poi indicato il riepilogo della configurazione mail , una volta cliccato “Crea” l’account terminerà la configurazione.

